

入会説明会で利用中の DVD の動画を、Web 入会チャネルで利用する場合には、「mp4 ファイル」への変換が必要となります。ここでは、その手順についてご説明いたします。

1. 無料動画変換ソフト「XMedia Recode」のインストール

1. 右のアイコンをダブルクリックします。




2. 右の画面が表示されるので、「実行」ボタンをクリックします。




途中で「ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。


3. 右の画面が表示されるので、
「I accept the agreement」を選択し、
「Next>」ボタンをクリックします。




4. 右の画面が表示されるので、
「Next>」ボタンをクリックします。




5. 右の画面が表示されるので、
「Next>」ボタンをクリックします。




6. 右の画面が表示されるので、
「Create a desktop shortcut」へ
チェックをいれて、
「Next>」ボタンをクリックします。



7. 右の画面が表示されるので、
「Install」ボタンをクリックします。



8. 右の画面が表示されるので、
「Launch XMedia Recode」の
チェックをはずして、
「Finish」ボタンをクリックします。




2. DVD の動画を mp4 ファイルへ変換する

1. DVD をドライブにセットします。
※ DVD が自動起動した場合には、終了してください。

2. デスクトップにできた「XMedia Recode」のアイコン(右図)をクリックします。




3. 右の画面が表示されます。
「ディスクを開く」ボタンをクリックします。




4. 右の画面が表示されます。
「(DVD)ドライブ」を選択し、
「開く」ボタンをクリックします。

DVD ディスクの情報を読み込みます。




5. 右の画面が表示されます。


- ・プロファイル: カスタム
 - ・形式: MP4
 - ・ファイル拡張子: mp4
 - ・出力ストリーム形式: 映像+音声
 - ・映像と音声を同期: チェックを入れる
 - ・Mux: チェックをはずす
 - ・出力先: ファイルに保存
- を設定し、「参照」ボタンをクリックします。




6. 右の画面が表示されます。
「デスクトップ」を選択し、
「OK」ボタンをクリックします。




7. 右の画面が表示されます。
一覧に表示された情報をクリックし、
「リストに追加」ボタンをクリックします。




8. 続けて「エンコード」ボタンをクリックします。



エンコード中になり、
右のような画面が表示されますので、
しばらくお待ちください。



9. 完了すると
右のような画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。



10. デスクトップに、mp4 に変換されたファイルが作成されます。

右クリックして、「名前の変更」を選択し、
公開に適した名称に変更してください。

